


Práce s flash diskem

V operačním systému Windows98 (většinou starší počítače – na GVM PC ve sborovně u okna, starší PC v kanceláři, v kabinetu matematiky, biologie, chemie a ekonomiky):

- tento operační systém vyžaduje před použitím flash disku potřebný ovladač – ten by měl být již ve výše uvedených počítačích instalován – v nabídce Start – Programy se vyskytuje položka s obsahem USB, Seitec, Flash či podobně – pokud ne, kontaktuje správce sítě,
- po zasunutí flash disku do počítače by se měl objevit daný flash disk v nabídce jako další disk (většinou pod písmenem E – Vyměnitelný disk s příslušnou kapacitou 128 MB, ...),
- pokud se daný flash disk v nabídce neobjeví, zkuste vytáhnout daný flash disk z PC a po chvíli jej znovu zasunout ..., pokud i tento postup selže, kontaktujte správce sítě,
- před vyjmutím flash disku není třeba dělat žádné speciální úkony (samozřejmostí je zavření aplikací, které se odkazovaly na flash disk), stačí jednoduše flash disk z PC vytáhnout.

V operačním systému Windows XP (nové počítače v kabinetech, PC v učebnách):

- tento operační systém nevyžaduje před použitím flash disku ovladač,
- po zasunutí by se měl objevit daný flash disk v nabídce jako další disk (většinou pod písmenem E – Vyměnitelný disk s příslušnou kapacitou 128 MB, ...), někdy to chvíli trvá, protože se instaluje příslušný ovladač flash disku – samozřejmě bez zásahu uživatele,
- pokud se po zasunutí do počítače flash disk neobjeví v nabídce jako další disk a je

zobrazena v pravo dole ikona  „zelená šipka“, znamená to, že se daný disk namapoval pod stejným písmenem jako již dříve namapovaný jiný disk (většinou jako disk F, jenže jako disk F je již označen síťový disk serveru pro přihlašování do sítě). Pro zobrazení obsahu flash disku je nutno provést následující postup:

- 1) pravým tlačítkem myši kliknout na „*Tento počítač*“
- 2) levým tlačítkem myši vybrat nabídku „*Spravovat*“
- 3) vybrat nabídku (levým tlačítkem) „*Správa disků*“ – nyní by se měla objevit – pokud máte dostatečná přístupová oprávnění – nabídka místních disků na počítači – DISK 0 (základní – disk „C“, popř. disk „D“, „E“) a DISK 1 (Vyměnitelné médium příslušné kapacity např. 128 MB, 256 MB, ...)
- 4) pravým tlačítkem kliknout na *DISK 1* a otevře se nabídka
- 5) levým tlačítkem vybrat „*Změnit písmeno jednotky a cestu ...*“
- 6) levým tlačítkem poklepat na „*Změnit*“
- 7) vybrat v zatržení „*Přiřadit písmeno jednotky*“ jiné písmeno (takové, které dosud není vybráno) – např. „*J*“
- 8) potvrdit změnu přiřazení písmena volbou „*ANO*“


Nyní již by měl být výměnný disk zobrazen např. volbou „*Tento počítač*“ (2 krát levým tlačítkem), Výměnný disk (J:).

- před vyjmutím flash disku je nutné flash disk odpojit (jinak může dojít k „zamrznutí“ PC)
 - o zavřete všechny aplikace, které se odkazovaly na flash disk,
 - o jednou klikněte levým tlačítkem myši na „zelenou šipku“



vpravo dole,

- o zobrazí se text



nyní na tento text jednou klikněte levým tlačítkem myši,

- o objeví se hláška o bezpečném odebrání hardware, nyní stačí jednoduše flash disk z PC vytáhnout.